

Οδηγίες χρήσης του προγράμματος

Video Pad Video Editor

Περιεχόμενα


1. Χρήσιμες συνδέσεις
2. Εισαγωγή υλικού στο πρόγραμμα Video Pad
3. Εισαγωγή κειμένου
4. Εισαγωγή Τίτλου
5. Κατάργηση τμήματος του βίντεο
6. Διαίρεση ενός βίντεο (ή κατάργηση τμημάτων από τη μέση ενός κλιπ)
7. Διαμόρφωση της ταχύτητας του βίντεο
8. Διαγραφή ήχου
9. Εισαγωγή ήχου
10. Ενδυνάμωση ήχου
11. Απομάκρυνση θορύβων από το ηχητικό αρχείο του βίντεο
12. Εισαγωγή εφέ
13. Φύλαξη και έκδοση του βίντεο

Χρήσιμες συνδέσεις

Κατεβάζουμε τη δωρεάν έκδοση του προγράμματος από το σύνδεσμο

<https://www.nchsoftware.com/videopad/index.html>

Επιλέγουμε τη δωρεάν έκδοση για μη εμπορικούς σκοπούς (*download the free version here*).



Includes over 50 effects & transitions

Supported Video Formats
Supports all popular video formats

3D and 360 Video Editing
Edit and export 3D and 360 video files

Download Now

Designed to be intuitive, VideoPad is a fully featured video editor for creating professional quality videos in minutes.

- **Create videos for DVD, HD, 360, YouTube and more**
Burn movies to DVD and Blu-ray or export your videos online and to your portable devices.

Download VideoPad Video Editor for Windows

Get it Free. A free video editor version is available for non-commercial use only. If you will be using it at home you can [download the free version here](#).

- **Supports all popular video formats seamlessly**
Supports all common video file formats including avi, wmv, divx, mp4, aspx and many more. Capture video from a DV camcorder, VHS, GoPro, webcam, or import a video file.
- **Breathtaking transitions and visual effects**
Over 50 visual and transition effects to add a professional touch to your movies.

Related Software
Video Editing Features
System Requirements
Download Now
- for Windows
- for Mac OS X
- for iPhone
- for iPad
- for Kindle
Screenshots
Questions (FAQs)
Technical Support
Discussion Forum
Pricing & Purchase

Related Software
Video Format Converter
Video Capture Software
Slideshow Software
Photo Editing Software
DVD Burning Software
DVD Label Software
Audio Recording Software
Audio Editing Software
Multitrack Recording
Video Software...

Drag and drop video clips for **easy video editing**

Apply effects and transitions, adjust video speed and more

One of the fastest video stream processors on the market

Γίνεται εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή ανοίγοντας (Run) το αρχείο που έχετε έχουμε κατεβάσει. Κάνουμε κλικ στο κουτάκι για να αποδεχτούμε τους όρους.

Μπορούμε να βρούμε αρκετά βίντεο που δείχνουν πώς γίνεται κάτι στο πρόγραμμα στο σύνδεσμο

<https://www.nchsoftware.com/videopad/tutorial.html>

Σημείωση: Είναι πιο βολικό να μεταφέρουμε όλο το υλικό με το οποίο θα δουλέψουμε (αρχεία κινηματογραφίσεων, ήχους, εικόνες σε ένα φάκελο στον υπολογιστή μας.


Εισαγωγή υλικού στο πρόγραμμα Video Pad

1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα. Επιλέγουμε το **New Project**.

A) Κλικ στο **Add File**. Από το παράθυρο που έχει ανοίξει εντοπίζουμε στον υπολογιστή μας τα file που θέλουμε να ανοίξουμε και κάνουμε κλικ στο **Open**.


B) Εναλλακτικά μπορούμε να σύρουμε από τον υπολογιστή μας (αν ανοίξουμε σε ξεχωριστό παράθυρο τον χώρο όπου έχουμε αποθηκευμένα τα βίντεο μας) στο ειδικό παράθυρο (στο κομμάτι που λέει **Drag Files or Folders here**).

Το υλικό μας μπορεί να είναι βίντεο, ήχοι ή εικόνες που θα ταξινομηθούν αυτόματα στους τρεις φακέλους **Video Files, Audio Files, Images**.




2. Κάνουμε κλικ στο βίντεο που μας ενδιαφέρει και το σύρουμε στο **Timeline**.

Μπορούμε να μετακινήσουμε τη θέση των κλιπ τραβώντας δεξιά ή αριστερά τα πάνω στο **Timeline**.




3. Παράλληλα ανοίγει παράθυρο **Clip Preview** όπου το βλέπουμε και μπορούμε να το επεξεργαστούμε.




Εισαγωγή βίντεο από το τηλέφωνο

1. Ενώνουμε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιτρέπουμε πρόσβαση του υπολογιστή στα δεδομένα του τηλεφώνου.
2. Επιστρέφουμε στο πρόγραμμα Video Pad και επιλέγουμε την εντολή **Add File**. Από το παράθυρο που έχει ανοίξει εντοπίζουμε στον υπολογιστή μας το τηλέφωνο και ακολούθως τα file που έχουμε αποθηκευμένα στο τηλέφωνο (*συνήθως είναι αποθηκευμένα σε φάκελο με ονομασία DCIM*).
3. Επιλέγουμε τα αρχεία που θέλουμε να ανοίξουμε και κάνουμε κλικ στο **Open**.
4. Τα αρχεία θα εμφανιστούν στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος, στο παράθυρο **Media Bin** κάτω από την αντίστοιχη κατηγορία (αν είναι βίντεο στο **Video Files**, αν είναι ήχοι στο **Audio Files** και αν είναι εικόνες στο **Images**).




Εισαγωγή κειμένου


1. Βεβαιωνόμαστε ότι δεν είναι επιλεγμένο κανένα από τα βίντεο files, πατώντας πάνω στον άδειο χώρο του **Media Bin**.
2. Κάνουμε κλικ στο **Add Text** από το μενού εργαλείων. Ανοίγεται ένα νέο παράθυρο με διάφορες επιλογές παρουσίασης του κειμένου. Επιλέγουμε αυτή που μας ικανοποιεί.



3. Θα ανοίξει το **Text Clip** στο παράθυρο του **Clip Preview** όπου δαχτυλογραφούμε το κείμενο που θέλουμε να προσθέσουμε. Μορφοποιούμε το κείμενο ανάλογα με το πώς θέλουμε να εμφανίζεται.




4. Μετακινούμε μέσα στο **timeline** το κείμενο τοποθετώντας το στο σημείο που θέλουμε να εμφανίζεται.
5. Μπορούμε να επιλέξουμε το **play** στο παράθυρο **Preview** ώστε να δούμε πώς θα φαίνεται.
6. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ρυθμίσεις ώστε το κείμενο να εμφανίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια αλλάζοντας το χρονόμετρο.
7. Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε το κείμενο κάνουμε κλικ στο χώρο όπου εμφανίζεται το κείμενο και θα ανοίξει το παράθυρο **Text Clip** όπου μπορούμε να κάνουμε αλλαγές.




Εισαγωγή Τίτλου


1. Βεβαιωνόμαστε ότι δεν είναι επιλεγμένο κανένα από τα βίντεο files, πατώντας πάνω στον άδειο χώρο του **Media Bin**.
2. Κάνουμε κλικ στο **Add Text** από το μενού εργαλείων. Ανοίγεται ένα νέο παράθυρο με διάφορες επιλογές παρουσίασης του τίτλου. Επιλέγουμε αυτή που μας ικανοποιεί.



3. Θα ανοίξει το παράθυρο του **Text Clip** όπου δαχτυλογράφουμε τον τίτλο που θέλουμε να προσθέσουμε. Μορφοποιούμε το κείμενο ανάλογα με το πώς θέλουμε να εμφανίζεται.
4. Μετακινούμε τον τίτλο μέσα στο **Timeline** ώστε να τους τοποθετήσουμε στο σημείο που θέλουμε να εμφανίζονται.
5. Επιλέγοντας τους τίτλους μέσα στο **Timeline** εμφανίζονται στο παράθυρο Preview διάφορες ρυθμίσεις ώστε να αλλάξουμε το χρόνο που θέλουμε να εμφανίζεται ο τίτλος ή να τροποποιήσουμε το κείμενο.




6. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε το timeline για να βλέπουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να εστιάσουμε (zoom) χρησιμοποιώντας τον μεγεθυντικό φακό στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.




7. Μπορούμε να δημιουργήσουμε επιπρόσθετους υπότιτλους και να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία για εισαγωγή τους στο timeline.

Κατάργηση τμήματος του βίντεο

1. Επιλέγουμε το κλιπ που θέλουμε να επεξεργαστούμε ώστε να εμφανιστεί στο **Clip Preview** (βεβαιωνόμαστε ότι βρισκόμαστε στο *Clip Preview* και όχι στο *Sequence Preview*).




2. Καθορίζουμε το απόσπασμα που θέλουμε να αφαιρέσουμε χρησιμοποιώντας τον κόκκινο κέρσορα στη γραμμή **Timeline**. Αγγίζουμε στην γραμμή και όταν μετατραπεί ο κέρσορας μας σε τοξάκια σύρουμε μέχρι το σημείο που θέλουμε. Πατάμε το κουμπί **delete** στο πληκτρολόγιο μας και το επιλεγμένο κομμάτι διαγράφεται.




Διαίρεση ενός βίντεο (ή κατάργηση τμημάτων από τη μέση ενός κλιπ)

1. Επιλέγουμε το βίντεο και βλέπουμε ότι ανοίγει στο **Clip Preview**.
2. Τρέχουμε το βίντεο ή μετακινούμε τον κόκκινο κέρσορα μέσα στο βίντεο στο παράθυρο **Timeline** στο σημείο που θέλουμε να διαιρέσουμε.
3. Κάνουμε κλικ στην εντολή **Split** που βρίσκεται μέσα στο παράθυρο του **Clip Preview**. Το κλιπ έχει τώρα διαιρεθεί σε δύο τμήματα μέσα στο **Timeline**.
4. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα μέρος από το βίντεο μπορούμε να επιλέξουμε το δεύτερο τμήμα μέσα στο παράθυρο **Timeline** και να τρέξουμε το βίντεο ή τον κόκκινο κέρσορα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να αποκόψουμε.
5. Επιλέγουμε την εντολή **Split**. Τώρα θα έχουμε δημιουργήσει τρία τμήματα στο **Timeline**.
6. Επιλέγουμε το τμήμα που θέλουμε να αφαιρέσουμε πατάμε το κουμπί **Delete**.



Διαμόρφωση της ταχύτητας του βίντεο


1. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο κλιπ που θέλουμε να τροποποιήσουμε την ταχύτητά του στο **Timeline**.
2. Επιλέγουμε το **Change Clip Speed** από το μενού.



Στο παραθυράκι που ανοίγεται καθορίζουμε την επιθυμητή ταχύτητα (με βάση το %) και κάνουμε κλικ στην εντολή **Set**.

Κάτω από 100 = πιο αργό. Πάνω από 100 = πιο γρήγορο

Καλό θα ήταν να πειραματιστούμε λίγο με τις διάφορες τιμές μέχρι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.



Διαγραφή ήχου


Αν θέλουμε να διαγράψουμε τον ήχο που έχει το βίντεο πρέπει να το αποσυνδέσουμε από την εικόνα (κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που παρουσιάζει αλυσίδα) και στη συνέχεια να διαγράψουμε το **Audio Track** επιλέγοντας το κουμπί Delete.



Εισαγωγή ήχου


Εισάγουμε ήχο επιλέγοντας το **Add Files**. Ο ήχος θα αποθηκευτεί στο παράθυρο Media Bin κάτω από το **Audio Files**.

Μεταφέρουμε τον ήχο στο Timeline όπου θα εμφανιστεί κάτω από το βίντεο σε νέο **Audio Track**.



Ενδυνάμωση ήχου


1. Στο **Timeline**, κάτω από το βίντεο επιλέγουμε το μικρό κουμπάκι που λέει **FX** ή από την μπάρα εργαλείων επιλέγουμε το **Audio** και ακολούθως το **Audio Effects** .
2. Στο παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουμε το κουμπάκι **συν (+)** και ακολούθως από τις επιλογές που εμφανίζονται το **Amplify** .




3. Στο παράθυρο που ανοίγεται, σύρουμε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να αυξήσουμε τον ήχο (ή στα αριστερά για να τον μειώσουμε).
4. Χωρίς να κλείσουμε το παραθυράκι για τον ήχο μπορούμε να επιλέξουμε στο παράθυρο **Preview** το κουμπί **Play** για να ελέγξουμε αν μας ικανοποιεί η ένταση του ήχου.

Απομάκρυνση θορύβων από το ηχητικό αρχείο του βίντεο

1. Στο **Timeline**, κάτω από το βίντεο επιλέγουμε το μικρό κουμπάκι που λέει **FX** ή από την μπάρα εργαλείων επιλέγουμε το **Audio** και ακολούθως το **Audio Effects** .
2. Στο παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουμε το κουμπάκι **συν (+)** και ακολούθως από τις επιλογές που εμφανίζονται το **Noise Removal** .



3. Από το παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουμε την εντολή **Remove Hum and Hiss**. Σύρουμε τον κέρσορα προς τα αριστερά για να μειώσουμε τον θόρυβο. Ιδανικές τιμές για αυτό το σκοπό είναι μεταξύ -30 και -20.



1. Χωρίς να κλείσουμε το παραθυράκι για τον ήχο μπορούμε να επιλέξουμε στο παράθυρο **Preview** το κουμπί **Play** για να ελέγξουμε αν μας ικανοποιεί η ένταση του ήχου ή διαμορφώνουμε ανάλογα.

Εισαγωγή εφέ

1. Επιλέγουμε το βίντεο στο **Timeline** και ακολούθως την εντολή **Video Effects**.
2. Στο παράθυρο που ανοίγει προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις.
3. Στο παράθυρο **Preview** επιλέγουμε το κουμπί **Play** για να ελέγξουμε αν μας ικανοποιεί το εφέ που έχουμε εφαρμόσει.



Εισαγωγή μετάβασης (transitions)


1. Επιλέγουμε το βίντεο στο **Timeline** και ακολούθως την εντολή **Transitions**.
2. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε το είδος(εφέ) της μετάβασης(transition) .
3. Στο παράθυρο **Preview** επιλέγουμε το κουμπί **Play** για να ελέγξουμε αν μας ικανοποιεί το εφέ μετάβασης που έχουμε εφαρμόσει.

** Για μετάβαση από το ένα πλάνο στο άλλο μια επιλογή είναι το Dissolve και για το τέλος το Fade.*



Φύλαξη και έκδοση του βίντεο

1. Καλό είναι να κάνουμε συχνά αποθήκευση της δουλειάς μας επιλέγοντας την εντολή **Save Project** από την μπάρα εργαλείων.
2. Όταν ολοκληρώσουμε τη δημιουργία μπορούμε να εξαγάμε το βίντεο επιλέγοντας την εντολή **Export Video**. Το πρόγραμμα δίνει αρκετές δυνατότητες για εξαγωγή όπως εξαγωγή (**export**) του βίντεο είτε στο διαδίκτυο είτε στον υπολογιστή μας.



3. Επιλέγουμε την πρώτη δυνατότητα για εξαγωγή σε **Video File**.
4. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο θα δώσουμε ονομασία στο βίντεο, θα επιλέξουμε πού θέλουμε να αποθηκευτεί, σε ποια μορφή θέλουμε να το αποθηκεύσουμε (Mp4)
5. Όσο αφορά την ευκρίνεια (Resolution) μπορούμε να επιλέξουμε το μέγεθος 1920X1080 HD ή το μέγεθος 1280X720 (πιο συμπιεσμένο με μικρότερο μέγεθος αρχείου).

